


Plaats de Sprint cd-rom in de pc.




Server installatie



Annuleer de installatiewizard



Maak de inhoud van de cd-rom zichtbaar via de Windows Verkenner




Open de map 'Server' en vervolgens de map 'License Manager'

Voer Imsetup.exe uit op de server



Tijdens installatie wordt u gevraagd u de licentie manager wilt installeren als een service of als een programma.

Op een server systeem heeft de service de voorkeur, maar beide opties werken naar behoren met Sprint.



Plaats de USB stick, Windows detecteert de stick automatisch en installeert de bijbehorende drivers op de server.



Sprint kan nu al als volledige server versie opgezet worden. Door de map C:\Program Files\Sprint Nederlands beschikbaar te maken op het netwerk als een netwerk-share en de cliënt hier toegang toe te geven.

Heeft als voordeel dat de installatie eenvoudig opgezet is, **nadeel is echter dat de werkbalk in Word niet geïnstalleerd wordt en dus op de cliënt machines niet inzetbaar is.**

Troubleshooter

Sprint start; maar er is geen geluid of de melding lhsp01.dll not found: Controleer of het geluid naar behoren functioneert, zo ja; installeer de stemmen opnieuw

- » Plaats cd-rom
- » annuleer de installatie wizard
- » Maak de inhoud van de cd zichtbaar via verkenner
- » Open de map PCMMRSV2
- » Open de map Dun
- » Voer het bestand setup.exe uit om alleen de stemmen te herinstalleren



Sprint start niet op de server: Voeg 'Sprint.exe' toe aan de lijst van vertrouwde toepassingen in uw firewall




Geen Windows server? Ga naar <http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.asp> om een 'HASP Device Driver' voor uw besturingssysteem te downloaden.

U bent hierbij wel genoodzaakt een client installatie uit te voeren, Sprint draait alleen op een Windows besturingssysteem

Het is mogelijk om een server versie op te zetten en op de werkstations een cliënt versie te installeren, dit is wat bewerklijker voor de installatie maar heeft als voordeel dat Sprint sneller start, het netwerk minder belast wordt en de werkbalk in Word inzetbaar is.

Start de client installatie op een client systeem

- » Plaats cd-rom in het systeem
- » Als de installatiewizard niet start
- » Voer setup.exe uit vanaf de cd-rom



Ziet u de foutmelding 'HASP not found' Open poort 475 van de Firewall op uw client en op de server



Start Sprint en probeer een stuk tekst voor te laten lezen



Installatie voltooid

* optionele stap
Bij eventuele opstartproblemen Is het handig een client op de server te installeren Om te controleren of de licentie manager goed werkt Zonder beveiligings-software ertussen (firewall)

Start de client installatie op de server

- » Plaats cd-rom in het systeem
- » Als de installatiewizard niet start
- » Voer setup.exe uit vanaf de cd-rom

